


Fábio Lody  [Fábio Lody](#) é instrutor da WOC (Centro de Treinamento Adobe) e já trabalhou nas áreas de produção de vários webstudios, como a Tribal Interativa.

Sexta-feira, 14 de março de 2003
Botões de plástico ou gel

Amigos, Primeiramente eu gostaria de divulgar nosso [Fórum](#).
A Imasters relançou a duas semanas um forum,que em seu alge chegou a ter 5.000 (mil) usuarios.
Retirado do ar por um tempo, por causa de um problema com o servidor.
Agora relançado com muitas melhorias: totalmente novo, remodelado e com mais opções
para você postar sua mensagem com segurança, adicionar seu desenho e tirar aquela
dúvida chata ou ajudar a quem tanto precisa :)

Gostaria juntamente com a ajuda de vocês, de melhorar o fluxo de acessos sobre o
Fórum de Photosop. Ja que tivemos apenas cerca de 20 posts. Bom, eu procuro sempre que posso,
responder as dúvidas e até mesmo criticas ou sugestões ok?!


Apenas não toleramos palavras de baixo nível ou que retrate de uma forma errada o site,
que serei obrigado a retirar a mensagem.

Outra coisa essa semana fui destaque do site [lbest pela 2º](#) vez em um mês! E devo isso a vocês,
fico muito feliz quando recebo emails
ou quando algumas pessoas me procuram no icq para tirar dúvidas.
Alias em relação a email, muita gente me pergunta como no Photoshop 6.0 se acrescenta um acento.
Vou explicar aqui para não haver mais dúvidas ok?! Em alguns casos em que o PS 6.0
não coloca acento, é simples. Primeiro deve-se segurar a tecla **CTRL** (*Control*) depois
pressione o acento desejado, solte o **CTRL** e por fim pressione a letra.
EX : **CTRL** + ' - **CTRL** + A = **Á**. Bem facilinho não é? Qualquer dúvida me escrevam
.Ahh essa semana posteie uma mensagem no fórum sobre um grupo de designer.
Estou montando um grupo de pessoas que trabalham comImagens(tanto fixa quanto em movimento)
Inclusive nosso site ja esta em fase final, logo vocês poderam ver e tirar qualquer dúvida.
Quero dizer a quem atendeu meu chamado, que essa semana estou lhes enviando um email
explicando melhor com ira funcionar ok. Agora vamos ao que interessa...


BOTÕES DE PLÁSTICO OU GEL

Esse efeito vai para web designers que desejam criar seu próprio botão.
Existe coisa pior que alguém visitar seu site e dizer:
Nossa esse botão é um daqueles padrões do Dream Weaver?? hehehe não né. Então vamos lá criar
nosso próprio botão.

1º Passo: Crie uma nova imagem 400x400 px com Branco de Background.




2º Passo: Com a ferramenta 'Rectangle Marquee' desenhe seu retângulo.
Procure usar o mesmo tamanho que o meu desenho




3º Passo: Clique na aba Channels e adicione um novo o (Alpha 1) e preencha sua seleção com Branco.
Nesse momento ja pode deselectionar o retangulo (**CTRL+D**).


4ºPasso: Vá em Filtros (*Filter*)...Movimento Gaussiano (*Gaussian Blur*)... e altere o seu valor para **9,0**




5º Passo: Agora vá em Imagem (*Image*)...Ajuste (*Adjust*)...Níveis (*Levels*).
Faça as alterações como na figura e click em Ok




6º Passo: Agora segure a tecla **CTRL** e clique sobre o "*Alpha 1*". Agora volte a paleta de Camadas
(*Layers*) Adicione uma nova camada. Em seguida a preencha com ver claro.
Descrição : R:39 , G:195 , B:134.
Sua imagem deverá ficar como a minha:




7º Passo: Agora com a imagem selecionada clique no *Layer 2* e mova um pouco para cima
como na minha figura...



...agora Pressione e segura as teclas **ALT + CTRL**, e clique em '*Alpha 1*'.
Sua seleção deverá ficar como a minha



8º Passo: Segure a tecla **SHIFT** e mova sua seleção um pouco para baixo...




...agora crie uma nova camada (*Layer*). Pressione **D** e então **X**, para alterar seu padrão de cor.


9º Passo: Escolha a ferramenta Gradiente (*Gradient Tool*) e altere suas opções para "*foreground to transparent*".




10º Passo: Agora trace a ferramenta como na figura:




11º Passo: Bom agora **CTRL+D** para sair da seleção. Agora duplique a camada (*Layer*) e vá em Editar (*Edit*)...Transformar (*Transform*)...Ratacionar 180 (*Rotate 180*) ou pressione **CTRL + T**.
Agora mova a camada duplicada para parte debaixo do botão. E altere a opção da Camada para o modo Sobrepor "*Overlay*" e altere também sua opacidade para
'65'. Agora clique na Camada de Copia e vá em
Filtros (*Filter*)...Movimento (*Blur*)... Movimento Gaussiano (*Gaussian Blur*)... e entre com o valor **6,0**.
Finalmente click em **Ok**.



12º Passo: Agora vá em Camada (*Layer*), Estilo de Camada (*Layer Style*). Agora em Sombra Projetada
(*Drop Shadow*) e coloque os seguintes valores...



Aqui o efeito final, se desejado adicione um texto sobre o botão



Aqui alguns outros tipo de botão feitos por esse mesmo modo

